

SAP 安裝手冊

內容大綱


第一項	SAP 系統安裝	3
第二項	SAP 環境設定	7
第三項	SAP 帳號申請	9

第一項 SAP 系統安裝


操作說明

參考畫面

- 請至台灣夏普 EIP 系統的 IT 數位專區下載 SAP 安裝檔。




- 下載後，將壓縮檔解壓縮後，點擊兩下“SetupALL.exe”執行安裝。




操作說明

參考畫面

3. 點擊 Next




4. 將 SAP GUI for Windows 7.10 的選項打勾。
5. 點擊 Next



操作說明


參考畫面

6. 點擊 Next。



選擇默認值即可


7. 接著等候程序執行自動安裝



操作說明

參考畫面

8. 安裝完成。點擊 Finish 即可。



第二項 SAP 環境設定


操作說明

參考畫面


1. 點擊 SAP 圖示進入系統



2. 點擊“新建項目”進行環境設定



3. 點擊“下一個”



操作說明

參考畫面

4. 依照右圖內容設定 SAP 正式環境，並點擊“完成”即可。

補充：此設定為 STE 正式環境參數，若非 STE，請依實際數據設定。



建立新系統輸入

選擇連線類型和更改必要的系統參數。若要系統提出說明，請將說明欄位留空。僅當所有必要的輸入資料均已輸入時，才可使用按鈕 '下一個(N) >' 和 '完成(E)'。

連線類型：自訂應用程式伺服器

系統連線參數

說明：PRD [10.134.28.99]

應用程式伺服器：10.134.28.99

事例號碼：00

系統 ID：PRD

SAProuter 字串：

☐ 使用此頁面作為後續輸入項建立的第一頁；設定會立即生效

輔助說明(H) 取消(C) < 退回(B) 下一個(N) > 完成(E)

第三項 SAP 帳號申請

操作說明

1. 進入 SWORK 系統網址：
<https://swork.sharp.com.tw>
2. 輸入 SWORK 帳號密碼並登入。

參考畫面



3. 節點請選擇 10.3.4 系統帳號申請單。



操作說明

參考畫面

4. 填寫需求單內容

5. 將"SAP 帳號申請模板"填寫後上傳至 SWORK，並提交簽核。
6. 作業人員收到申請單後會進行處理。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	SAP帳號								*必填
2	*員工編號	*姓名	*職務	*郵箱	*SAP環境(正式/測試)	Server IP	*SAP Client	SAP T-CODE 申請	*參照人員相關信息 (T號/姓名)
3	1 STE0001	XXX	採購	XXX@sharp-world.com.tw	正式	10.134.28.99	899	ME21M - ME22N - ME23N	STE00020000
4	2 STE0001	XXX	採購	XXX@sharp-world.com.tw	測試	10.134.28.112	899	ME21M - ME22N - ME23N	STE00020000
5	3								
6	4								
7	5								
8	6								
9	7								
10	8								
11	9								
12	10								